

INSTALLATIE VAN KING 5.45 64 BITS DATABASE SERVER

Dit document beschrijft de installatie van King op een Windows 2003/2008 64 bits-server. Bij deze installatie wordt een 64bits databaseserver geïnstalleerd en wordt de 32bits database-server inactief gemaakt.

Onderstaande procedure voert u uit op de computer die als Windows-server fungeert. het moet daarbij gaan om een 64bits Windows 2003, Windows 2008 of Windows 2008 R2 server. Het is dus niet voldoende dat de processor waar de server op draait 64bits is.



1. Installeer King 5.45a en kies daarbij voor "Installeer King met licentiegegevens"; de keuze "Installeer 64bit databaseserver" is nu nog niet beschikbaar (zie afbeelding). Installeer het pakket overeenkomstig het document "Installatie van King 5.45 in een Windows-netwerk";
2. Na afloop van de installatie is de keuze "Installeer 64bit databaseserver" wél beschikbaar (zie de volgende afbeelding). Zorg dat iedereen King 5.45a verlaat en sluit de King databaseserver af;



3. kies voor "Installeer 64bit databaseserver";
4. daarna verschijnt het Welkom-venster van het installatieprogramma. Klik op de knop **V**olgende;
5. u komt dan in het venster met de tekst van de gebruiksovereenkomst. Deze tekst is ook opgenomen als bijlage achterin de King-gebruikershandleiding. Gaat u akkoord met deze overeenkomst, dan selecteert u het vakje en klikt u op de knop **V**olgende;
6. het programma is nu gereed om de 64bits-databaseserver van King 5.45 te installeren. Klik op de knop **I**nstalleren om 64bits-databaseserver van King te installeren. Na afloop kunt u het installatieprogramma afsluiten met **V**oltoeien;
7. start de database-server voordat u King start. De database-server kunt u starten door óf de server-machine zelf opnieuw te starten, óf door vanuit de server-machine op de Start-knop van Windows te klikken en PROGRAMMA'S te kiezen, vervolgens naar de map van King 5.45a te gaan en daar de optie START DATABASE-SERVER te selecteren. Om wijzigingen aan te brengen in de normale King-installatie, dient u eerst deze 64bits databaseserver te deïnstalleren.
8. nu de database-server actief is, kan King worden gestart.

Aandachtspunt bij Windows Vista/ 7 / Windows Server 2003/2008

Het starten en stoppen van de database server is alleen mogelijk als u beschikt over Administrator-rechten of over het wachtwoord van de Administrator.